

モリタ用
作業着用
HHAグリテック用

計裝(安全)

- ドア

✓	ブラケットの溶接状況確認
✓	ドアカバーのねじ緩みの確認
✓	ドアセンサ作動確認
✓	ドアロックセンサ作動確認
✓	ドアロックピンの動きの確認
✓	内蓋のキズ・汚れ
✓	運転中のドアからの水漏れ

✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無
✓	缶内温度センサの汚れ
✓	トレー棚・滅菌トレー(網バスケット)の破損、汚れ
✓	缶内フィルタの損傷・汚れ

✓	テフロンチューブ・継手の損傷、漏れ
✓	シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
✓	給気弁の動作確認
✓	排蒸弁の動作確認
✓	真空・排気弁の動作確認
✓	蒸気弁の動作確認(3方弁)
✓	回水弁の動作確認(3方弁)
✓	排水コネクタの漏れ・破損
✓	安全弁(缶内)の漏れ
✓	安全弁(蒸気発生器)の漏れ
✓	ラジエターの取り付け状態・漏れ

✓	ソケット他溶接割れ・漏れ
✓	蒸気発生器からの漏れ
✓	ヒーター取り付け状態・漏れ
✓	サーモスタットの設定温度確認
✓	給水ポンプの作動状態・異音・漏れ

☒ 真空到達速度(P1)の確認

✓	給水タンクの損傷・漏れ
✓	シリコンチューブの折れ、裂けの確認
✓	蓋の損傷・割れ
✓	フロートセンサー(L)の作動確認
✓	フロートセンサー(H)の作動確認

✓	タンクの汚れ・濡れ
✓	フロートスイッチの作動確認

✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
✓	電源スイッチの作動状態
✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
✓	各基板のコネクター緩み確認
✓	端子の緩み・コネクターの接続確認
✓	配線の変色・損傷有無・結束状態
✓	圧力センサーの取付け状態
✓	SD基板の腐食の確認

✓	設置場所の水平確認
✓	本体のフロント側が高いことの確認
✓	アジャスタの緩み・破損の確認
✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

✓	運転プログラムのVerの確認および最新Verへの更新
✓	SDカードへの書き込みの確認

- ✓ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ✓ エアフィルターつまり、汚れ

- ✓ B&Dテスト実施
- ✓ コンパクトPCDによる判定
- ✓ TESTバキューム
- ✓ 温度センサーの調整 (VR調整)

インジケータ貼り付け

{ }

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

株式会社IHアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX: 086-942-9030